



Dekontaminace po nehodě s cytostatiky při aplikaci cytostatik nebo v průběhu jejich transportu z oddělení přípravy cytostatik na cílové zdravotnické pracoviště

Obsah balíčku pro likvidaci nehody - aplikace

- jednorázové ochranné nitrilové nebo latexové rukavice s extra dlouhou manžetou, min. 4 páry,
- ochranné brýle, igelitová zástěra,
- utěrky ze savého materiálu jednostranně nasákavé, min. 4 ks,
- utěrka ze savého materiálu nebo hadr na podlahu, min. 1 ks,
- jednorázové návleky na boty, min. 2 páry,
- lopatka a kartonový nebo plastový čtverec,
- roztok koncentrovaného alkalického saponátu,
- plastová nádoba pro přípravu vodného roztoku saponátu (objem cca 3 litry),
- tabulka s výstražným nápisem „Kontaminace cytostatiky“ (bílý podklad, červený nápis),
- silnostěnný plastový pytel na odpad.,

Požadavky na vybavení zaměstnanců zajišťujících transport

- 1 pár jednorázových ochranných nitrilových nebo latexových rukavic.
- Vlastní dekontaminaci provádí proškolený zaměstnanec Lékárny FNOL nebo zaměstnanec jednoho z cílových pracovišť.

Instrukce pro likvidaci nehody

1. Zamezení rozšiřování kontaminace

- Osoba, která zjistí únik cytostatické látky, zůstane na místě nehody a organizuje postup její likvidace.
- Informujte další zaměstnance o nehodě a zákazu vstupu do zasaženého prostoru,
- Požádejte zaměstnance o přinesení balíčku pro likvidaci nehody a láhve s vodou.
- Po doručení balíčku označte místo nehody výstražnou tabulkou (před dveře místnosti, kde došlo k nehodě, event. vymezte bezpečnou vzdálenost od místa nehody v místnosti).
- Vyčkejte několik vteřin a umožněte tak vzniklému aerosolu jeho usazení.

2. OOPP

Oblečte si igelitovou zástěru, dvoje ochranné rukavice, ochranné brýle, použijte návleky na boty.

3. Likvidace nehody

- K odstranění infuzního setu, injekční stříkačky, ev. rozbitého skla použijte dle potřeby lopatku a kartonový/plastový čtverec.
- Připravte vodný roztok saponátu.
- Přikryjte kontaminované místo savou stranou utěrky navlhčenou roztokem saponátu, po vsáknutí cytostatika odložte utěrku do plastového pytle. Postup opakujte dle množství rozlité látky.
- Zbytky rozlité látky setřete utěrkou napuštěnou roztokem saponátu. Dodržujte zásadu stírání od okrajů rozlité látky směrem ke středu.



Příloha č. 3 Sm-L012-3

- Setření místa nehody opakujte min. 2x, nakonec setřete místo nehody hadrem namočeným ve vodě.
 - Veškerý použitý materiál (včetně lopatky, nádoby na vodný roztok saponátu) odkládejte do plastového pytle.
4. Bezprostředně po likvidaci nehody zajistěte provedení standardního úklidu zasaženého místa.
5. Odložte použité ochranné pracovní prostředky v pořadí svrchní rukavice, ochranné brýle, zástěra, návleky na obuv a likvidujte je jako odpad.
6. Osobní hygiena
- Po likvidaci nehody si řádně umyjte ruce vodou a mýdlem.
 - Při přímé dermální expozici cytostatické látky omývejte zasažené místo vodou a mýdlem min po dobu 5 min.
 - Při zasažení očí cytostatickou látkou vymývejte oči fyziologický roztokem, ev. vodou po dobu 10 - 15 min směrem od vnitřního koutku oka k vnějšímu.
 - V případě kontaminace standardního pracovního oděvu tento svlékněte, uložte do polyethylenového obalu určeného pro prádlo kontaminované cytostatiky a připevněte tabulku s nápisem „Kontaminace cytostatiky“, osprchujte se.
7. S obaly s použitým prádlem a odpady zacházejte dle interních předpisů FN Olomouc.
8. Doplněte balíček pro likvidaci nehody do standardního vybavení.
9. Rozlití cytostatické látky a její likvidaci oznamte přímému nadřízenému a zaznamenejte do elektronického systému hlášení nežádoucích událostí.

Tato příloha nepodléhá při změně textu připomínkovému řízení.