Nastavení klienta pro vzdálený přístup na terminálové servery FNOL

Nastavení Windows

1) Je potřeba spustit klienta pro připojení na vzdálenou plochu. Lze ho vybrat z nabídky nainstalovaných programů nebo přes tlačítko "Start" – "Spustit" a napsat "**mstsc**" a potvrdit.



2) Otevře se klient "Připojení k vzdálené ploše", který je potřeba nakonfigurovat rozbaleném volby "Možnosti".

	Připojení k vzdále ploše	ené
P <u>o</u> čítač: Uživatelské	iméno: FNOL\01234	
Při připojen	i se zobrazí žádost o zadání pově	ěření.

 Na záložce "Upřesnit" v položce "Připojení z libovolného místa" stiskneme "Nastavení.." a nakonfigurujeme dle obrázku níže a potvrdíme "OK". Název serveru pro připojení (Brána vzdálené plochy) je "rdg.fnol.cz"

🖥 Přípojení ke vzdálené ploše 👘 🔛	😼 Nastavení serveru brány služby Vzdálená plocha 🛛 🛛 🔀			
Připojení k vzdálené ploše	Připojení k vzdálené ploše			
Obecné Zobrazení Místní prostředky Programy Výkon Upřesnit Ověření serveru Ověření serveru ověřuje, zda jste připojení k zamýšlenému vzdalenému počítači. Sí la ověření vyžadovaná k připojení je Ověrení serveru ověřuje, zda jste připojení k zamýšlenému vzdalenému počítači. Sí la ověření vyžadovaná k připojení je Pokud skutečné ověření nesplňuje minimální požadavky zásad: Připojit bez upozornění v Jaké mám možnosti ověření serveru? Připojení z libovolného místa Nakonfiguruje nastavení pro připojení prostřednictvím brány sužby Vzdálená plocha při vzdálené práci. Nastavení Nastavení	Nastavení připojení Automaticky rozpoznat nastavení serveru služby Brána VP Použít toto nastavení serveru služby Brána VP: Název serveru: rdg.fnol.cz Způsob přihlášení: Umožnit výběr později Nepoužívat server služby Brána VP pro místní adresy Nepoužívat server služby Brána VP Nastavení přihlášení Uživatelské jméno: Není zadáno Při připojení k tomuto serveru služby Brána vzdálené plochy budete počádání o veření. Použít moje pověření pro službu Brána vzdálené plochy i pro vzdálený počítač Co je server brány VP a jak zjistím jestli jej potřebují?			
Možnosti Připojit Nápověda	<u>Co je server brány VP a jak ziistím, jestli jej potřebuji?</u> OK Storno			

Nastavení klienta pro vzdálený přístup na terminálové servery FNOL

 4) Nyní se vrátíme na záložku "Obecné" položka "Nastavení přihlášení". Do kolonky "Počítač" zadáme "rda" a jako uživatelské jméno zadáme své osobní číslo ve tvaru "FNOL\xxxxx"

Připoj	jení ke vz	lálené ploše					
4	Připo plos	jení k vzdá še	lené				
Obecné	Zobrazení	Místní prostředky	Programy	Výkon	Upřesnit		
Nastav	ení přihlášen	í			1		
	Zadejte r	iázev vzdáleného po	ičítače.				
10	P <u>o</u> čítač:	rda			*		
	Uživatels	ké jméno: FNOL\0"	1234				
	Při připoj	Při připojení se zobrazí žádost o zadání pověření.					
	Po <u>v</u> ol	it ukládání pověření					
Nastavi	ení připojení						
	Uložte na otevřete	Uložte nastavení aktuálního připojení do souboru RDP nebo otevřete uložené připojení.					
	<u> </u>	ložit Uļo	žit jako		Dtevřít		
🕙 <u>M</u> ožn	osti		E	fipojit	<u>N</u> ápověda		

5) "Nastavení připojení" si můžete "Uložit" např. na plochu či se rovnou "Připojit".

Tímto připojením se přihlásíte na jeden z terminálových serverů (TERM-17, TERM-18 nebo TERM-19), na kterých máte všechny potřebné aplikace a síťové disky.